

ACLO1入力の注意点

・ACLO1入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先

ACLO1								船会社別個別指示事項	
入力項目表				共通指示事項				回答欄 KMTG LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD)	
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	
1	共通部1	入力共通項目	-	-	-	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○				8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 9：新規登録 5：訂正（ACLO11で呼び出した上で訂正） 1：取消し（ACLO11で呼び出した上で取消し）	5:訂正及び1:取消しは使用しません。 AOL送信後の訂正、取消依頼は、高麗海運 ジャパン（株）大阪支店までFAXにて送信 お願い致します。 FAX：06-6243-1664
3	共通部1	積載予定船舶 コード	9	○			コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「99999」 を入力。その際、項番106【記事】欄に本船名も併せて入力 する。	
4	共通部1	積出港コード	5	○			国連LOCODE	＜B／L：Port of Loading＞ 国連LOCODEの割当てがない場合は、「国連国コード」2桁 ＋「ZZZ」を入力する。	
5	共通部1	積出港名	35		○			＜B／L：Port of Loading＞ B／L面上に表示する「積出港」をそのまま入力する。 （1）35文字を超える場合は、入力例を参照のこと。（クリ ックすると入力例にジャンプ） （2）項番4【積出港コード】欄に「国連国コード」＋ 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	弊社システムではスペースを含めて28桁まで しか対応できませんので、それ以上記載され た文字は反映されません。アスタリスク(*) などで続けて項番61の品名欄を利用して入力 して下さい。
6	共通部1	航海番号	10	○				ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」 を入力する。	
7	共通部1	船会社コード	4	○			船会社コード （SCAC） 混載コード	（1）ブッキング先が船会社の場合には、「船会社コード （SCACコード）」を入力する。 （2）ブッキング先がNVOCCの場合には、「混載コード」 を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが 「船会社コード（SCACコード）」を有している場合に は、そのNVOCCの「船会社コード（SCACコード）」 を入力する。 （3）ブッキング船会社・NVOCCに送信しない場合は、 本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「KMTU」
8	共通部1	ブッキング番号	16	○				ブッキング船会社、NVOCCが払出した「ブッキング番 号」を正確に入力する。 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信す る場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残 りのブッキング番号は項番106【記事】欄に入力する。	JPで始まるブッキング番号を入力して 下さい。 （JP＋数字8桁、例：JP12345678）
9	共通部1	ブッキング番号 枝番	2		○			（1）1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信 する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 （2）01～99を入力する。 100件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船 会社・NVOCCに確認願います。	1つのブッキング番号に対し複数の情報を送 信する場合には、ACL件数全部、BOOKING NO. の後に枝番01-99を入力して下さい。
10	共通部1	送信総件数	2		○			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する 場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力 する。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング 番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送 信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NV OCCに確認願います。	1つのブッキング番号に対し複数の情報 を送信する場合には、送信総件数を入力 してください。
11	共通部1	通知先コード （1）	5		○		利用者コード	（1）貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力す る。 （2）ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利 用者コード」を入力する。 注：貨物の搬入先への通知は本欄ではなく項番16【CY・ CFSコード】に保税地域コードを入力することにより行 う。 （2011年3月下旬プログラム変更）	貨物搬入先の利用者コードを入力して下 さい。「CY・CFS通知先コード一覧表」 または、弊社ホームページで御確認できま す。
12	共通部1	通知先コード （2）	5		○		利用者コード	（1）貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力す る。 （2）ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利 用者コード」を入力する。 注：貨物の搬入先への通知は本欄ではなく項番16【CY・ CFSコード】に保税地域コードを入力することにより行 う。 （2011年3月下旬プログラム変更）	
13	共通部1	海貨業者コード	5		○		利用者コード	当該ACL情報の送信者が海貨業者の場合、その「利用者 コード」を入力する。	
14	共通部1	海貨業者名	70		○			送信者が海貨業者であるか否かに係らず、連絡先（会社 名、名前、電話番号）を入力する。	
15	共通部1	B／L発行枚数	2	○				オリジナルB／Lの希望発行枚数の指定があれば入力す る。	
16	共通部1	CY・CFS コード	5		○		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。 注：CY・CFS欄に入力された保税地域コードに係るN A C C S利用者コード宛てにACL情報を送信します。 （2011年3月下旬プログラム変更）	
17	共通部1	WAY BIL L 希望識別	1		○			WAY BIL Lでの発行を希望する場合は、「1」を入 力し、原則として、項番61【品名】欄には「WAY BIL L」の文言は不要。 （BODY欄に「WAY BIL L」との文言表示が必要な 場合は任意で項番61【品名】欄に入力する）	
18	共通部1	Receiv edドキュメント 希望識別	1		○			Received B／Lでの発行を希望する場合は、 「1」を入力し、原則として、項番61【品名】欄には「R eceived B／L」の文言は不要。 （BODY欄に「Received B／L」との文言表 示が必要な場合は任意で項番61【品名】欄に入力する）	使用不可
19	共通部1	運賃協定払い識 別	1		○			「Freight As Arranged」（運賃非表 示）のB／L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原 則として、項番61【品名】欄には「Freight A s Arranged」の文言は不要。 （BODY欄に「Freight As Arrange d」との文言表示が必要な場合は任意で項番61【品名】 欄に入力する）	
20	共通部1	AGENT印 希望識別	1		○			B／L面上に「AGENT」名、住所等の押印又は表示を 希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番61 【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	

ACLO1入力の注意点

・ACLO1入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先

A C L O 1								船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項				回答欄 KMTc LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD)
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項
21	共通部1	別 L I S T 有り 識別	1		○			別紙送付の「アタッチシート」がある場合には必ず「1」を入力して下さい。また、「アタッチシート」には該当のブックキング番号、本船名を明記しファックスまたはメール添付にて以下に送付して下さい。 FAX : 06-6243-1664 E-Mail : jpdcc@kmtc-japan.com
22	共通部1	荷送人コード	12			○	輸出入者コード	SHIPPERの「輸出入者コード」を入力する。
23	共通部1	荷送人名	70	○				<B/L : Shipper> B/L面上に表示する「SHIPPER名」を入力する。
24	共通部1	荷送人住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号欄（階層化表示されない項目） 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。
25	共通部1	荷送人住所 1 (Street and number/P.O.Box)	70		○			B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号欄（入力した内容が階層化にて表示される項目） 注：項番24【荷送人住所・電話番号欄】（階層化表示されない項目）に値を入力した場合には、項番25、26、27、28、29、30への入力は不可となる。
26	共通部1	荷送人住所 2 (Street and number/P.O.Box)	35		○			
27	共通部1	荷送人住所 3 (City name)	35		○			
28	共通部1	荷送人住所 4 (Country sub- entity name)	35		○			
29	共通部1	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	9		○			
30	共通部1	荷送人国名コード (Country coded)	2		○		国連 L O C O D E (国名 2 桁)	
31	共通部1	同盟契約者コード	15	—	—	—		原則として入力不要。
32	共通部1	着荷通知先コード	12			○	輸出入者コード	
33	共通部1	着荷通知先名	70	○				<B/L : Notify Party> B/L面上に表示する「NOTIFY PARTY名」を入力する。
34	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号（階層化表示されない項目） 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。
35	共通部1	着荷通知先住所 (Street and	70		○			B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・電話番号欄（入力した内容が階層化にて表示される項目） 注：項番34の【着荷通知先住所・電話番号欄】（階層化表示されない項目）に値を入力した場合は、項番35、36、37、38、39、40への入力は不可となる。
36	共通部1	着荷通知先住所 2 (Street and number/P.O.Box)	35		○			
37	共通部1	着荷通知先住所 3 (City name)	35		○			
38	共通部1	着荷通知先住所 4 (Country sub- entity name)	35		○			
39	共通部1	着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	9		○			
40	共通部1	着荷通知先国名コード (Country coded)	2		○		国連 L O C O D E (国名 2 桁)	
41	共通部1	荷受人コード	12			○	輸出入者コード	
42	共通部1	荷受人名	70	○				<B/L : Consignee> B/L面上に表示する「CONSIGNEE名」を入力する。
43	共通部1	荷受人住所・電話番号	105		○			B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号欄（階層化表示されない項目） 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。
44	共通部1	荷受人住所 1 (Street and number/P.O.Box)	70		○			B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号欄（入力した内容が階層化にて表示される項目） 注：項番43【着荷通知先住所・電話番号欄】（階層化表示されない項目）に値を入力した場合は、項番44、45、46、47、48、49への入力は不可となる。
45	共通部1	荷受人住所 2 (Street and number/P.O.Box)	35		○			
46	共通部1	荷受人住所 3 (City name)	35		○			
47	共通部1	荷受人住所 4 (Country sub- entity name)	35		○			
48	共通部1	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	9		○			
49	共通部1	荷受人国名コード (Country coded)	2		○		国連 L O C O D E (国名 2 桁)	
50	共通部1	船舶港コード	5	○			国連 L O C O D E	<B/L : Port of Discharge> 国連LOCODEの割当てが無い場合は、「国連国コード」2桁＋「ZZZ」を入力する。

ACLO1入力の注意点

・ACLO1入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先

A C L O 1								船会社別個別指示事項	
入力項目表				共通指示事項					回答欄 KMT C LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD)
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	
51	共通部1	船卸港名	30		○			<B/L : Port of Discharge> B/L面上に表示する「船卸港名」をそのまま入力する。 (例) HAMBURG (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。(クリ ックすると入力例にジャンプ) (2) 項番50【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	弊社システムではスペースを含めて28桁まで しか対応できませんので、それ以上記載され た文字は反映されません。アスタリスク(*) などで続けて項番61の品名欄を利用して入力 して下さい。
52	共通部1	荷受地コード	5	○			国連LOCODE	<B/L : Place of Receipt> 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国 コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
53	共通部1	荷受地名	30		○			<B/L : Place of Receipt> B/L面上に表示する「荷受地名」をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。(クリ ックすると入力例にジャンプ) (2) 項番50【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	弊社システムではスペースを含めて28桁まで しか対応できません。B/L上はTERMとしてCY- CY、CFS-CFSという記載がありますので、基 本的にPlace of Receiptは省略され空欄に なります。B/L上に記載が必要な場合は、別 途ご連絡をお願いします。
54	共通部1	荷受形態コード	2	○				51 : CY荷受 52 : CFS荷受 53 : DOOR荷受 54 : Direct (Breakbulk) 荷受 55 : CY&CFS荷受 OT : 上記以外	54, OTは対応できません。
55	共通部1	荷渡地コード	5	○			国連LOCODE	<B/L : Place of Delivery> 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国 コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
56	共通部1	荷渡地名	30		○			<B/L : Place of Delivery> B/L上に記載指示する名称をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。(クリ ックすると入力例にジャンプ) (2) 項番55【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	KMTCではスペースを含めて28桁までの入力と なります。B/L上はTERMとしてCY-CY、CFS- CFSという記載がありますので、基本的 にPlace of Deliveryは省略され空欄にな ります。B/L上に記載が必要な場合は、別 途ご連絡をお願いします。
57	共通部1	荷渡形態コード	2	○				51 : CY荷渡 52 : CFS荷渡 53 : DOOR荷渡 54 : Direct (Breakbulk) 荷渡 55 : CY&CFS荷渡 OT : 上記以外	54, OTは対応できません。
58	共通部1	最終仕向地コード	5		○		国連LOCODE	<B/L : Final Destination> 船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国 コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
59	共通部1	最終仕向地名	30		○			<B/L : Final Destination> B/L面上に表示する「最終仕向地名」名称をそのまま入 力する。 (1) 30文字を超える場合は、入力例を参照のこと。(クリ ックすると入力例にジャンプ) (2) 項番58【最終仕向地コード】に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	弊社システムではスペースを含めて28桁まで しか対応できません。基本的にFinal DestinationはB/L上に記載しません。記載 が必要な場合は、別途ご連絡をお願いします。
60	共通部1	輸出統計品目・ 代表番号	4			○	HSコード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番 号」4桁を入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁以上のHS コードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場 合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力 願います。	
61	共通部2	品名	875	○				品名個数入力例を参照のこと。(クリックすると入力例に ジャンプ)	
62	共通部2	個数	8	○				同上 品名欄毎の個数を入力する。	
63	共通部2	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/EC E勧告第21 号・英字)	同上	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
64	共通部2	荷姿名	15		○			同上	
65	共通部2	内個数 (AMS)	8		○			荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。 品名個数入力例を参照のこと。(クリックすると入力例に ジャンプ)	
66	共通部2	レベル (AMS)	1		○			同上	
67	共通部2	荷姿コード (AMS)	3		○		包装種類コード (UN/EC E勧告第21 号・英字)	同上	内個数は弊社システムには反映されません。 内個数をB/L上に表記されたい場合は、項番 61の品名欄の最初の行に入力ください。
68	共通部2	荷姿名 (AMS)	15		○			同上	
69	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○				品名欄毎の貨物重量 (グロス) を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
70	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
71	共通部2	貨物重量 (ネット)	10		○			品名欄毎の貨物重量 (ネット) を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
72	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
73	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○				品名欄毎の貨物容積 (グロス) を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物 (タンクコンテナ) 等の容積記載をしない場合 を除き必須入力。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示さ れません。
74	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フットボードメジャー (木材)	
75	共通部2	貨物容積 (ネット)	10		○			品名欄毎の貨物容積 (ネット) を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
76	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フットボードメジャー (木材)	
77	共通部2	合計個数	8	○				ACL情報の総個数を入力する。	合計個数のみB/L上に表示されます。
78	共通部2	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/EC E勧告第21 号・英字)		
79	共通部2	荷姿名	15		○			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	
80	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○				ACL情報の総貨物重量 (グロス) を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	B/L面上に記載を希望される合算の数値の 記入をお願いします。

ACL01入力 の 注意 点

・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
 但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先

ACL01									船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項					回答欄 KMTC LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD)
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項 目	任意 入力 項 目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	
81	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	KGM
82	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10		○			ACL情報の総貨物重量（ネット）を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。
83	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	
84	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10		○			ACL情報の総貨物容積（グロス）を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	B/L面上に記載を希望される合算の数値の記入をお願いします。
85	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー（木材）	MTQ
86	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10		○			ACL情報の総貨物容積（ネット）を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。
87	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー（木材）	
88	共通部2	コンテナ本数	3		○			LCL、BREAK BULK貨物の場合を除き必須入力。	
89	共通部2	TOTAL I N WORDS	70	○				FCL貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文で入力する。 例：THREE CONTAINERS、TEN CARTONSなど	BOOKINGがCFSのときは、個数を入力。 例) TEN (10) PALLETS ONLY。 CYのときは、コンテナ本数を入力。 例) TWO (2) CONTAINERS ONLY
90	共通部2	運賃支払地コード	5		○		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。（コレクトの場合で、揚地・荷源地と同一の場合は不要） 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する	
91	共通部2	運賃支払地名	30		○			項番90【運賃支払地コード】に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	
92	共通部2	運賃支払コード	1	○			UN/EDI FACTコード (4237)	P：PREPAID（前払い） C：COLLECT（後払い）	
93	共通部2	B/L発行地 コード	5	○			国連LOCODE	B/Lの発行地を入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
94	共通部2	B/L発行地名	30		○			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番93【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄の入力は必須となる。	
95	共通部2	ファクシミリ番号	14		○			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各NVOCCへ問い合わせ願います。	FAXサービスの送付先を入力してください。
96	共通部2	輸出者連絡先 メールアドレス	70			○		システムの仕様上、小文字の入力は不可。 原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
97	共通部2	インボイス番号	35			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
98	共通部2	荷主セクション コード	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
99	共通部2	荷主リファレン スナンバー	35			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。
100	共通部2	荷主伝送先コード	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
101	共通部2	Order No.	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
102	共通部2	L/C No.	20			○		原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていないため、本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
103	共通部2	貨物種類コード	3		○			(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力（冷凍危険品の場合の例：23） 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：積自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：搬貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
104	共通部2	ニュージーランド向け検査申告 種別コード	1	—	—	—		本欄は入力不要。	
105	共通部2	ニュージーランド向け検査申告 内容コード	1	—	—	—		本欄は入力不要。	
106	共通部2	記事	280		○			(1) 複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番8【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番3【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3) B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	1) 【必須】送信者名と連絡先を入力してください。内容に関して問い合わせさせていただくことがあります。 2) B/LをCOMBINEされる場合は、代表ブッキング番号を項番8の欄に入れ、その他の番号をこちらの記事欄に入力ください。 3) 本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。また、B/L作成に関する指示等は、トラブルを避ける為お手数ですがB/L発行店へFAXもしくは電話連絡をお願い致します。
107	共通部2	社内整理番号	20			○		送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	
108	共通部3	輸出管理番号	35		○			(1) ACL11（船積確認事項登録呼出し）で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2) 輸出管理番号を入力する。 (3) 輸出管理番号を入力しない場合は、1欄目の先頭1桁目に「X」を入力する。 システム上、項番111【ハウス用ブッキング番号】欄が入力されない場合は必須入力。	

ACLO1入力の注意点

・ACLO1入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先

A C L O 1									船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項					回答欄 KMTG LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO LTD)
画面 番号	画面	項目内容	桁	必須 入力	条件により 必須入力 項目	任意 入力 項目	入力コード	入力条件／形式などの留意事項	
109	共通部3	取消表示識別	1			○		既に本業務が行われている輸出管理番号との関連付けを取り消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
110	共通部4	NVOCC・混載コード	4			○	船会社コード (SCAC) 混載コード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコード(SCACまたは混載コード)を入力する。(別項「ACL12」参照)	
111	共通部4	ハウス用 ブッキング番号	16			○		NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
112	共通部4	ハウス用 ブッキング番号 枝番	2			○		NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング枝番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
113	共通部4	ハウス情報送信 識別	1		○			項番109～112の入力がある場合は、関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	
114	共通部5	記号番号	140	○				入力事例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号はATTACHED SHEETではなく本欄に入力します。 システム上の仕様上、「SEE ATTACHED SHEET」等の文言は入力しないこと。	別紙送付の「アタッチシート」がある場合には弊社設定の“APAS” (“AS PER ATTACHED SHEET”を示すコード)を記号番号欄に入力して下さい。NACCSにて規定されている“see attached sheet”以外にも“as attached”, “as per attached sheet”などの“attach”を含む文言が入力されている場合、システムで正常に取り扱えない場合がありますので、ご協力よろしくお願いいたします。 別紙送付の「アタッチシート」は該当のブッキング番号を明記し、ファックス又はメール添付で以下へ送付して下さい。 FAX : 06-6243-1664 E-Mail: jpdcc@co-maritime.co.jp
115	繰返部	コンテナ番号	12		○			FCL貨物の場合は必須入力。	アルファベット4文字(Prefix)と後に続く数字の間にスペースやハイフンなどを入れずに入力して下さい 例: KMTU1234567
116	繰返部	シール番号	15		○			FCL貨物の場合は必須入力。	必ず枠1からご入力願います。
117	繰返部	個数	8	○				コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	
118	繰返部	荷姿コード	3	○			包装種類コード (UN/EC E勧告第21 号・英字)		
119	繰返部	荷姿名	15		○				
120	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○				コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
121	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	KGM
122	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○				コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
123	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○			数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	MTQ
124	繰返部	コンテナサイズ コード	2			○	コンテナサイズコード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目:コンテナ長さコード、2桁目:コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft、高さ8'6"ftの例:22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	
125	繰返部	コンテナタイプ コード	2			○	コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT: オーブントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ	
126	繰返部	コンテナ自重	5			○		小数点以下は入力不可。	
127	繰返部	コンテナ自重単 位コード	3			○	数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可。 KGM: キログラム LBR: ポンド	
128	繰返部	設定温度	5		○			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力する。	リーファーの場合は必ず入力願います。
129	繰返部	温度単位コード	3		○		数量単位コード (UN/EC E勧告第20 号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏	CELのみ使用